

Установка сетевой версии VtoCAD 2009

Установка сетевой версии VtoCAD 2009 складывается из двух этапов: настройка сервера лицензий и настройка клиентских компьютеров.

Сервер лицензий - специально выделенный компьютер в локальной сети, доступный всем будущим клиентам. На сервере запускается программа VtoCAD Server, распределяющая лицензии по локальной сети. Нагрузка на сервер лицензий минимальна, поэтому в качестве такого компьютера может быть использована любая (даже низкопроизводительная) машина, включенная в течение рабочего дня.

USB-ключ устанавливается на сервер лицензий. Рекомендуется не использовать USB-удлинители и вставлять ключ в разъем расположенный на задней панели компьютера (непосредственно в материнскую плату).

Вы можете легко расширить количество лицензий VtoCAD на сервере лицензий без замены USB-ключа. Для этого, пожалуйста, свяжитесь с Вашим поставщиком.

1. Настройка сервера лицензий

1. Для более гладкой работы сервера лицензий, выделите, пожалуйста, под него компьютер со статическим IP адресом. Устанавливать VtoCAD на сервер не обязательно.

2. Создайте любую папку (например, C:\VtoCAD_Server) и распакуйте в неё файлы "icadsvcm.exe" и "Rockey2.dll" .




3. Вставьте USB ключ и запустите "icadsvcm.exe". Пожалуйста, убедитесь, что порт сервера лицензий (по-умолчанию 23011) был разблокирован в настройках Вашего брандмауэра. Запишите IP адрес компьютера с сервером лицензий. (для выяснения IP-адреса используйте ПУСК → Панель управления → Сетевые подключения → двойной клик по используемому подключению → вкладка Поддержка или ПУСК → Выполнить → cmd → ipconfig)


- После успешного запуска сервера лицензий в области уведомлений (рядом с часами) появится иконка работающего сервера лицензий. Не бойтесь зайти в него двойным щелчком по пиктограмме.



- В окне работающего сервера лицензий отображается следующая информация: 1 - общее число лицензий доступных при использовании данного USB-ключа аппаратной защиты, 2 - текущее задействованное число лицензий (взятых пользователями), 3 - IP-адрес клиентов, взявших лицензии.




- Для автоматического запуска сервера лицензий при старте компьютера добавьте ярлык на файл "icadsvcm.exe" в меню ПУСК → Автозагрузка



II. Настройка клиентских компьютеров

- Установите VtoCAD на клиентские компьютеры.
- Запустите "net_conf.exe".
- Введите IP адрес сервера лицензий, установите порт (по умолчанию 23011) и нажмите "Ok". Убедитесь, что порт и IP-адрес не заблокированы брандмауэром компьютера.
- Информация о сервере запишется в системный реестр Windows. При старте VtoCAD будет обращаться к серверу для получения лицензии. Использовать программу "net_conf.exe" больше нет необходимости.



net_conf.exe

- Запустите VtoCAD и проверьте функционирование сервера лицензий. В случае правильной настройки VtoCAD не будет запрашивать лицензию при старте, а в окне BtoCAD Server отобразится IP-адрес компьютера, занявшего лицензию.

